



MANUAL DE USUARIO PARA WINDOWS

PRESENTADO POR

Operadora 1000rifas C.A


INDICE

Contenido	Página
¿Como descargar e instalar el sistema?	1
¿Como registrar una taquilla principal?	4
¿Como registrar una taquilla secundaria?	6
Configurar impresión	9


WINDOWS

¿COMO DESCARGAR E INSTALAR EL SISTEMA?


1- Ingresa a nuestra pagina de descarga
www.1000rifas.com/descargas/




2- da click en el boton de Sistema 1000rifas Windows




3- Se abrirá una ventana emergente en su pantalla donde debe confirmar que desea descargar el archivo.




4- Una vez descargado el sistema debe dar doble click sobre el ejecutable.



5- Se abrirá un asistente de instalación simple, el cual solo debe dar click en siguiente hasta completar la instalación.



6- Al terminar la instalación se generará un icono en el escritorio de tu computadora que servirá después para abrir el sistema de venta.




WINDOWS

¿COMO REGISTRAR UNA TAQUILLA PRINCIPAL?

1- Presiona doble click sobre el icono creado en el escritorio de tu computadora, comenzara el proceso de apertura del sistema.



2- Se abrirá el sistema de venta con un asistente de registro para taquillas en pantalla, debe seleccionar taquilla principal.



3- Llena los datos que se te piden y presiona FINALIZAR, una vez completado este proceso su sistema quedará esperando autorización de comercializadora o de 1000Rifas, depende de a quien quiera pasar la lista. (EL CODIGO ACTIVADOR DEBE ENVIARLO A SU BANCA O DIRECTAMENTE A 1000RIFAS PARA SER ACTIVADA)

7betSeven Bienvenido a 1000Rifas **1000RIFAS**
LOTERIA DE CARACAS

6H3L35

Cédula

Datos básicos

Nombre Apellidos

Correo Teléfono

Datos centro de apuestas

Nombre Dirección

R.I.F. Cédula pago móvil Teléfono pago móvil

Finalizar

7betSeven **1000RIFAS**
LOTERIA DE CARACAS

Envíe este código a su comercializador para activar taquilla

6H3L35


Registro completo

Estimado cliente, se ha registrado exitosamente, una vez autorizado por 1000rifas ya podrá acceder al sistema y registrar ventas.


WINDOWS


¿COMO REGISTRAR UNA TAQUILLA SECUNDARIA?

1- Para registrar una taquilla secundaria debe seguir los mismos pasos de descarga en la PC que desea hacer la instalación, descritos en la pag 1 .




2- Debe seleccionar taquilla SECUNDARIA. al dar click en finalizar el sistema quedara en espera de la activacion






3- Al seleccionar TAQUILLA SECUNDARIA, la activación de la misma se lleva a cabo desde su taquilla principal de la misma agencia de la siguiente manera:

*Abrir taquilla principal previamente activada y de click al boton de configuración



*Presione click en AGREGAR TAQUILLA



The screenshot shows the '1000 Rifas' software interface. At the top, there is a 'Taquilla' dropdown menu set to '1'. To its right are two buttons: 'Agregar taquilla' and 'Editar taquilla'. A red arrow points to the 'Agregar taquilla' button. Further right is an 'ID' input field, a checkbox labeled 'Active si es taquilla WEB', and a dropdown menu for 'Impresión independiente'. Below this, there is a section for 'Impresora' set to 'Impresora Térmica 80mm'. On the left, there are 'Margenes' (Margins) settings for Superior (0), Inferior (3), Izquierdo (0), and Columnas (35). On the right, there are 'Misceláneos' (Miscellaneous) settings for Fin de línea, Corta papel (29 86 48), Retroceder, and Modelo ticket (Elegante).

*Ingrese el código activador que le genera la taquilla secundaria



The screenshot shows the same software interface as the previous one, but now the 'ID' field is filled with the alphanumeric code '6H3L35'. A red arrow points to this field. The 'Guardar' (Save) button is now visible at the end of the top bar.

*Presione click en GUARDAR



The screenshot shows the same software interface with the 'ID' field still containing '6H3L35'. A red arrow points to the 'Guardar' button in the top right corner of the interface.

*Si los datos son correctos su taquilla secundaria estará activada y lista para vender


WINDOWS

CONFIGURAR IMPRESIÓN

1- Presiona click sobre el icono de configuración y entra a la opción de impresión.



2- Elige la configuración que se adapta a tu tipo de impresora, puedes escoger columnas, logo, nota, entre otras opciones.



3- Una vez que selecciones las configuraciones óptimas da click en **GUARDAR** configuración y ya tu sistema estará listo para la venta.

Activar 20 caracteres por pulgada	27 77 49
Estilo PICA	27 33 0
Estilo ELITE	27 33 1
Estilo condensada	27 33 4
Estilo enfatizada	27 33 8
Estilo Doble paso	27 33 16
Estilo doble espaciado	27 33 32
Estilo ITALICA	27 33 64
Estilo subrayada	27 106 30

